

SecurEnvoy SecurICE

Bereitstellung von Multi-Faktor-Authentifizierung in einem Notfall

SecurEnvoy SecurICE

Multi-Faktor-Authentifizierung für Geschäftskontinuität und Disaster-Recovery-Situationen

- Benachrichtigung der Mitarbeiter per SMS über Situationen, die einen Remote - Zugriff erfordern.
- Bereitstellung von MFA zur Verbesserung der Sicherheit, wenn temporärer Zugang erforderlich ist.
- Einrichtung von 1.000 Benutzer innerhalb von Minuten über automatische LDAP-Gruppeneinrichtung.
- Einfache Authentifizierung traditioneller VPN- und Cloud-Anwendungen.
- Zero Footprint Authenticator – Keine Software erforderlich (SMS).
- Kostengünstige 60-Tage-Lizenz – Mehrfachnutzung.

SecurEnvoy SecurICE



LICENCE CHECK HAS BEEN OBSTRUCTED

 Dashboard

 Domains

 Config

Licence

Authentication Types

Temp and Static Code

PIN Management

Mobile Number

Direct Password Control

Account Lockout

Emergency Helpdesk

SecurMail

Migration

Group Deployment

Logging

Rest API

Misc GUI Settings

Configuration - Automatic Group Deployment

☒ Enable Automatic Deployment

Check For Changes Every

10

Minutes



Don't send initial enrol request, passcode sent when user authenticates to enrol

Deployment Type



ICE (In Case of Emergency)



Send Passcodes To Mobile



Send Passcodes To E-Mail



One Time Code

Aktivieren Sie die automatische Gruppenbereitstellung, wählen Sie als Bereitstellungstyp ICE aus. Dadurch wird eine E-Mail zur Selbstregistrierung der Endbenutzer gesendet, wenn deren Mobiltelefonnummer nicht in Active Directory vorhanden ist.



SecurEnvoy
A Shearwater Group plc Company

SecurEnvoy SecurICE



A Shearwater Group plc Company

- Dashboard
- Domains
- Config
- Gateways
- Radius
- Users
- NFC
- Log Viewer
- Reporting
- Alerting
- SecurMail
- SecurPassword
- SecurICE**

LICENCE CHECK HAS BEEN OBSTRUCTED

SecurICE

☒ Enable Emergency Access

Enable Message

Warning office closed. You can work remotely via https://my_vpn_server with an emergency passcode \$PASSCODE\$

Max 160 characters (Do not delete \$PASSCODE\$)

☐ Disable Emergency Access

Disable Message


The office is now open. Your remote working passcode has been disabled.

Max 160 characters

Update and Message All ICE Users

Selektieren Sie Enable Emergency Access, um die ICE-Lizenz aufzurufen. Dadurch wird eine konfigurierbare SMS-Nachricht mit Informationen über die Situation zusammen mit dem ersten 6-stelligen OTP gesendet.

SecurEnvoy SecurICE



Der Benutzer erhält die erste SMS-Nachricht mit 6-stelligem OTP.

SecurEnvoy SecurICE



A Shearwater Group plc Company

- Dashboard
- Domains
- Config
- Gateways
- Radius
- Users
- NFC
- Log Viewer
- Reporting
- Alerting
- SecurMail
- SecurPassword
- SecurICE**

LICENCE CHECK HAS BEEN OBSTRUCTED

SecurICE

☐ Enable Emergency Access

Enable Message

Warning office closed. You can work remotely via `https://my_vpn_server` with an emergency passcode `$PASSCODE$`

Max 160 characters (Do not delete \$PASSCODE\$)

☒ Disable Emergency Access

Disable Message

The office is now open. Your remote working passcode has been disabled.

Max 160 characters


Update and Message All ICE Users

Selektieren Sie Disable Emergency Access, um die ICE-Lizenz zu stoppen.

Dadurch wird eine konfigurierbare SMS-Nachricht gesendet, die erklärt, dass der Fernzugriff deaktiviert wurde. Somit wird auch der SecurICE-Countdown gestoppt.

Das heißt, wenn SecurICE für 10 Tage aktiviert wurde, bleiben 20 Tage Nutzung innerhalb des Subscription Zeitraumes verfügbar.

SecurEnvoy SecurICE



SecurEnvoy SecurICE



Manage My Token

Manage My Token : Authentication

UserID:

Enter Microsoft Password:

Login

Der Benutzer kann sich jederzeit im "Manage My Token"-Portal anmelden, um von SMS auf eine alternative Methode des OTP zu wechseln, einschließlich Soft-Token auf Smartphones mit PUSH-Benachrichtigung.

SecurEnvoy SecurICE

☒

Login

☐

Authentication Type

☐

Secret Questions

☐

Complete

☐

Send My Passcode Via SMS

☒

Preload Code

Next code is sent after logon. Resolves SMS delays or signal loss

☐

Real Time

Passcode messages are sent at logon

Note: Your mobile number will be encrypted and will only be used for receiving passcodes

Enter Your Mobile Number

+447887931523

Format: + CountryCode Number (e.g. +441234567890)

☐

Setup My Soft Token App

Step 1) Install the SecurEnvoy App on your phone

Step 2) Press the ADD button

Step 3) Scan QRCode with your phone's camera

or manually enter this key: 5DHOBMYU5QO7M


Step 4) Enter the displayed Code

Complete Step 4 To Activate Your Token



(click to enlarge)

SecurEnvoy SecurICE



British Innovation Global Impact.

München

Freibadstr. 30
81543 München
Deutschland

BASINGSTOKE

The Square
Basing View
Basingstoke, Hampshire
RG21 4EB, UK

SALES

ESchaeche@securenvoy.com
+49 (0) 89 25 55 28 42

TECHNICAL SUPPORT

support@securenvoy.com
+44 (0) 845 2600012